



OnDemand3D CD Viewer Uputstvo

1. Ubaciti CD u Vaš CD-ROM čitač i nakon automatskog pokretanja programa, otvorite projekte iz prozora programa.




2. Nakon otvaranja projekta, moguće je u programu prelaziti sa jednog modula (npr DVR) na drugi (npr 3D) bez otvaranja zasebnog projekta, klikom na "Activated" taster sa leve strane prozora programa.



Otvorite sirove DICOM snimke (aksijalni preseci) ili sačuvane projekte klikom na "🗄️" ikonicu. Da bi otvorili željeni projekt, kliknite dva puta na njega.

Napomena



Za Window 7 i Vista, CD-ROM Auto-run funkcija možda nije omogućena. U ovom slučaju, potrebno je stratovati CD pokretanjem fajla: "CDViewer.exe" koji se nalazi na CD-u :

Name	Date modified	Type	Size
IMGDATA	2010-09-30 ...	File folder	
Launcher	2010-09-30 ...	File folder	
Applications.zip	2010-09-30 ...	ALZip ZIP File	26,852 KB
Autorun.inf	2010-09-30 ...	Setup Information	1 KB
CDViewer.exe	2010-08-06 ...	Application	296 KB
DICOMDIR	2010-09-30 ...	File	161 KB

Tip

Postoje dve vrste fajlova, u okviru CD programa:

: DICOM Sirovi snimak (samo pregled aksijalnih preseka)

: Projekat (Mogućnost više projekata, 3D i DVR moduli)